

# Realme 8 Pro

## Pošta SiOL nastavitve



### ikona **Gmail**

- Dodajte e-poštni naslov
  - Drugo
    - Vnesite e-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
- ROČNA NASTAVITEV**
- Osebnost (IMAP)
    - Geslo: [vaše geslo za SIOL]\*
- NASTAVITVE STREŽNIKA ZA DOHODNO POŠTO**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]\*
  - Geslo: [vaše geslo za SIOL]\*
  - Strežnik: pop.siol.net\*
- NAPREJ**
- NASTAVITVE STREŽNIKA ZA ODHODNO POŠTO**
- Zahtevaj prijavo: vključeno
  - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]\*\*
  - Geslo: [vaše geslo za SIOL]\*\*
  - Strežnik: mail.siol.net\*\*
- NAPREJ**
- MOŽNOSTI RAČUNA**
- Pogostost sinhronizacije: [po želji]
  - Obvesti me o novi e-pošti: [po želji]
  - Sinhroniziraj e-pošto za ta račun: kljukica
  - Samodejno prenesi priloge, ko je na voljo povezava Wi-Fi: [po želji]
- NAPREJ**
- Ime računa: [po želji]
  - Vaše ime: [po želji]
- NAPREJ**
- ODPRITE USTVARI RAČUN** v aplikaciji Gmail
- Izberete Nastavitve (ikona 3 črtice v levem kotu)
  - Izberete ustvarjeni račun
- NASTAVITVE DOHODNE POŠTE**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]\*
  - Geslo: [vaše geslo za SIOL]\*
  - Strežnik: pop.siol.net\*
  - Vrata: 143\*
  - Vrsta varnosti: nič\*
- KONČANO**
- NASTAVITVE ODHODNE POŠTE**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]\*\*
  - Geslo: [vaše geslo za SIOL]\*\*
  - Strežnik: mail.siol.net\*\*
  - Vrata: 465\*\*
  - Vrsta varnosti: SSL/TLS\*\*
- KONČANO**

\* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštne storitve.

\*\* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.  
V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).