

realme GT2 Pro

Pošta SiOL nastavitve



ikona Gmail

- Dodajte e-poštni naslov
 - Drugo
 - Vnesite e-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]
- ROČNA NASTAVITEV**
- Osebnost (IMAP)
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
- NASTAVITVE STREŽNIKA ZA DOHODNO POŠTO**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]*
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
 - Strežnik: pop.siol.net*
- NAPREJ**
- NASTAVITVE STREŽNIKA ZA ODHODNO POŠTO**
- Zahtevaj prijavo: vključeno
 - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]**
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]**
 - Strežnik: mail.siol.net**
- NAPREJ**
- MOŽNOSTI RAČUNA**
- Pogostost sinhronizacije: [po želji]
 - Obvesti me o novi e-pošti: [po želji]
 - Sinhroniziraj e-pošto za ta račun: kljukica
 - Samodejno prenesi priloge, ko je na voljo povezava Wi-Fi: [po želji]
- NAPREJ**
- Ime računa: [po želji]
 - Vaše ime: [po želji]
- NAPREJ**
- ODPRITE USTVARI RAČUN** v aplikaciji Gmail
- Izberete Nastavitve (ikona 3 črtice v levem kotu)
 - Izberete ustvarjeni račun
- NASTAVITVE DOHODNE POŠTE**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]*
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
 - Strežnik: pop.siol.net*
 - Vrata: 143*
 - Vrsta varnosti: nič*
- KONČANO**
- NASTAVITVE ODHODNE POŠTE**
- Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]**
 - Geslo: [vaše geslo za SIOL]**
 - Strežnik: mail.siol.net**
 - Vrata: 465**
 - Vrsta varnosti: SSL/TLS**
- KONČANO**

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštne storitve.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.
V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).