


vivo Y16

Pošta SiOL nastavitve



ikona Gmail

- Dodajte e-poštni naslov
 - Drugo
 - Vnesite e-poštni naslov: (vaš elektronski naslov)
- ROČNA NAMESTITEV**
- IMAP
 - **NASTAVITVE STREŽNIKA ZA DOHODNO POŠTO**
 - Uporabniško ime: (vaše uporabniško ime za SiOL)*
 - Geslo: (vaše geslo za SiOL)*
 - Strežnik: pop.siol.net*
- NAPREJ**
- Zahtevaj prijavo: vključeno
 - Uporabniško ime: (vaše uporabniško ime za SiOL)**
 - Geslo: (vaše geslo za SiOL)**
 - Strežnik SMTP: mail.siol.net**
- NAPREJ**
- MOŽNOSTI RAČUNA**
- Pogostost sinhroniziranja: (po želji)
 - Obvesti me o novi e-pošti: (po želji)
 - Sinhronizacija e-pošte: (po želji)
 - Samodejno prenesi priloge, ko je na voljo povezava Wi-Fi: (po želji)
- NAPREJ**
- Ime računa: (po želji)
 - Vaše ime: (po želji)
- NAPREJ**
- ODPRITE USTVARI RAČUN** v aplikaciji Gmail
- Izberete Nastavitve (ikona 3 črtice v levem kotu)
 - Izberete ustvarjeni račun
- NASTAVITVE DOHODNE POŠTE**
- Uporabniško ime: (vaše uporabniško ime za SiOL)*
 - Geslo: (vaše geslo za SiOL)*
 - Strežnik: pop.siol.net
 - Vrata: 143**
 - Vrsta varnosti: nič*
- KONČANO**
- Uporabniško ime: (vaše uporabniško ime za SiOL)**
 - Geslo: (vaše geslo za SiOL)**
 - Strežnik: mail.siol.net**
 - Vrata: 465**
 - Vrsta varnosti: SSL/TLS**
- KONČANO**

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.
V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,...).